



(Screenshots mit Win10 und Thunderbird 60.6)

## Einrichten des Emailpostfaches unter Thunderbird


1. Öffnen Sie das Dropdown Menü und führen Sie den Mauszeiger auf „Einstellungen“.




2. Nun erscheint ein neuer Reiter auf welches Sie nun auf „Konto-Einstellungen“ klicken.




3. Im „Konto-Einstellungen“ Fenster klicken Sie nun „Konto-Aktionen“ und anschließend auf „Email-Konto hinzufügen“.



4. Ihr Name: *Ihnen überlassen (wird im Absender angezeigt)*  
 E-Mail-Adresse: **vorname.name@studmail.hwg-lu.de** (Die genaue Adresse können sie sich im Web-Emailclient anzeigen lassen)  
 Bei Mitarbeiterkonten **@hwg-lu.de** und bei Lehrbeauftragten **@lb.hwg-lu.de** verwenden  
 Passwort: *PC-Pool Passwort*                      *k*  
 Und dann auf „Weiter“.



5. Einstellungen Posteingang:  
Posteingang-Server: *POP3*  
Server-Adresse: *pops.hwg-lu.de* Port: *995*  
SSL: *SSL/TLS*  
Authentifizierung: *Passwort, normal*
  
6. Einstellungen Postausgang:  
Postausgang-Server: *SMTP*  
Server-Adresse: *smtps.hwg-lu.de* Port: *25*  
SSL: *STARTTLS*  
Authentifizierung: *NTLM*
  
7. Benutzername: Ihr Hochschul-Anmeldename (wie beim PC-Pool)
  
8. Nach der Parametereingabe auf „Erweiterte Einstellungen gehen“



Konto für eine bestehende E-Mail-Adresse einrichten

Ihr Name:  Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse:  Bestehende E-Mail-Adresse

Passwort:


Passwort speichern

**⚠ Thunderbird konnte keine Einstellungen für Ihr E-Mail-Konto finden.**

	Server-Adresse	Port	SSL	Authentifizierung
5 Posteingangs-Server: POP3	<input type="text" value="pops.hwg-lu.de"/>	<input type="text" value="995"/>	<input type="text" value="SSL/TLS"/>	<input type="text" value="Passwort, normal"/>
6 Postausgangs-Server: SMTP	<input type="text" value="smtps.hwg-lu.de"/>	<input type="text" value="25"/>	<input type="text" value="STARTTLS"/>	<input type="text" value="NTLM"/>
7 Benutzername: Posteingangs-Server:	<input type="text" value="mustermann"/>		Postausgangs-Server:	<input type="text" value="mustermann"/>

8

9. Öffnen Sie das Menü „Server-Einstellungen“.
10. Entfernen Sie beide Häkchen unter dem Punkt „Nachrichten auf dem Server belassen“. Damit könnten Sie mit **anderen Endgeräten** ebenfalls die Mail vom Server herunter laden. Allerdings wird **keine** Mail auf dem Server gelöscht! Langfristig könnte das Postfach volllaufen und unwichtige und Werbe-E-Mails bleiben auch erhalten. Sie können mit den Parametern hier auch spielen, z.B. die Frist der Aufbewahrung auf dem Server **verlängern** oder nur den Parameter des Löschsens auf dem Server setzen. Sie müssen sich nur im Klaren sein was dann jeweils auf dem Server passiert. Die Einstellungen können im Nachhinein auch jederzeit angepasst werden



Nach dem Bestätigen der Einstellungen mit OK sollte wenn alles richtig eingetragen worden ist der E-Mailclient die Mails vom Server herunter laden.